

RC レポートメーカー

RCReportMaker

インストール手順書_rev.3

2017 年 3 月

株式会社計測技術サービス


目次

インストール手順のフローチャート	3
HASP ドライバのアンインストール	5
HASP ドライバのインストール	6
アプリケーションのアンインストール	8
アプリケーションのインストール	9
Windows10 にインストールできない場合の.NET Framework 設定方法	11

インストール手順のフローチャート

下図のフローチャートからインストール手順のパターンを選択して、次ページを参考に、選択したパターンの作業を進めてください。

※Windows10 にインストールできない場合、P11 を参照してください。



前ページのフローチャートにより選択したパターンに従って、インストール作業を進めてください。

ご注意

- ※ HASP ドライバとアプリケーションのアンインストールおよびインストールが完了するまでは、 dongleキー（LOCK STAR キーまたは HASP キー）をセットしないでください
- ※ Windows10 にインストールできない場合、P11 を参照してください。

A パターン

アプリケーションをアンインストールしてから、インストールを行ってください。

1. アプリケーションのアンインストール手順 8ページ
2. アプリケーションのインストール手順 9ページ

B パターン

アプリケーションのインストールを行ってください。

1. アプリケーションのインストール手順 9ページ

C パターン

アプリケーションのアンインストールと HASP ドライバのアンインストールを行った後、HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。

1. アプリケーションのアンインストール手順 8ページ
2. HASP ドライバのアンインストール手順 5ページ
3. HASP ドライバのインストール手順 6ページ
4. アプリケーションのインストール手順 9ページ

D パターン


HASP ドライバのインストールとアプリケーションのインストールを行ってください。

1. HASP ドライバのインストール手順 6ページ
2. アプリケーションのインストール手順 9ページ

HASP ドライバのアンインストール

プログラムの追加と削除からアンインストールしてください


1. 「Sentinel Runtime」を選択して、[アンインストール]をクリックします
※「Sentinel Runtime」が見つからない場合は、アンインストールする必要はありません。
「HASP ドライバのインストール」へ進んでください。



2. [はい]をクリックします



3. 下の表示が消えたらアンインストールが完了です



HASP ドライバのインストール

1. HASP ドライバの入手

(ア) ダウンロードサイトを開く


http://www.kgs-inc.co.jp/bw/wp-content/uploads/2015/12/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip

(イ) しばらくするとダウンロードサイトが開きます。保存先フォルダを指定してダウンロードしてください。


(ウ) ダウンロードした「Sentinel_LDK_Run-Time_setup.zip」ファイルを解凍します。
解凍したフォルダに「HASPUserSetup.exe」ができます

2. HASP ドライバのインストール

(ア) HASPUserSetup.exe を実行すると下図が表示されますので、しばらく待ちます




(イ) 下図が表示されたら [Next >] をクリックして次へ進みます




(ウ) 下図が表示されたら、[I accept the license agreement] をクリックして、[Next >] をクリックします




(エ) [Next >] をクリックします



(オ) 下図が表示されるので、しばらく待ちます




(カ) [Finish] をクリックしたら、インストールが完了です




アプリケーションのアンインストール

プログラムの追加と削除からアンインストールしてください

1. 「RCReportMaker」を選択して、[アンインストール]をクリックします



2. [はい]をクリックします




3. 下の表示が消えたらアンインストールが完了です




アプリケーションのインストール

※Windows10にインストールできない場合、P11を参照してください。


1. 「setup.exe」をクリックしてインストーラを開きます




2. [次へ] をクリックします




3. [次へ] をクリックします




4. [インストール] をクリックして、インストールを開始します



5. 下図が表示されますので、しばらく待ちます



6. [完了] をクリックしたら、インストールが完了です



パソコンを再起動させてください。

Windows10 にインストールできない場合の.NET Framework 設定方法


※このソフトは.NET Framework 2.0 環境で動作するため.NET 2.0 を有効化に設定します。

.NET 2.0 の有効化の設定完了後、本ソフトのインストールが可能になります。


※パソコンの設定条件によっては再起動が必要になります。

① パソコンの[コントロールパネル]を開きます。


② [プログラム]を開きます。



③ [Windows の機能の有効化または無効化]を開きます。



④ [Windows の機能の有効化または無効化]の設定。




⑤ [Windows Update からファイルをダウンロードする]を開きます。




.NET Framework のダウンロードとインストールが始まります。

⑥ [機能の変更完了]とパソコンの再起動。



「今すぐ再起動」が表示されないで必要な変更が完了した場合、[閉じる]をクリックしてください。

(再起動後、表示される場合、同様に[閉じる]をクリックしてください)



以上で.NET Framework の設定は終了です。

3 ページ「インストール手順のフローチャート」を参照していただき、アプリケーションソフトのインストールを行ってください。